


无线振动诊断仪应用 APP 升级安装指导书 (中国专用)


- ◇ APP 内存储有数据的使用者
1~4 的步骤进行安装。
- ◇ APP 内没有存储数据的使用者
2、3 的步骤进行安装。

- 1. 旧版本数据的保存 P1~2
- 2. 旧版本的卸载 P3
- 3. 新版本的安装 P3~5
- 4. 旧版本数据的复原 P6~8


- 1. 保存过去的数据
保存现用版本 APP 内的数据。
(1) 打开 Android 手机/平板的「文件」。



- (2) 打开 Android 手机/平板的内部设置。
以下以 Pixel 4a 手机举例说明。
打开「Android」文件夹、下面的「data」文件夹。




(3) 复制「com.nsk.jp.android.v2020.acousnavi4a10」粘贴到「下载」。



(4) 上面步骤完成旧版本数据的保存。

2. 卸载旧版本的应用 APP


(1) 长按 ACOUS NAVI 的图标  移动到卸载位置，完成旧版本的卸载。



3. 安装新版本 .apk 文件

(1) 把 .apk 文件保存到 USB 存储设备内。

(1) 连接 USB 存储设备和 Android 手机/平板、找到文件⇒USB 存储设备⇒USB 存储设备内的「a10_2021121700.apk」、复制粘贴在 Android 手机/平板的「下载」位置。



(注意) 如果 Android 手机/平板不能识别 USB 存储设备、请确认一下两个方面：

· 打开 USB 调试功能 ON

[设置]⇒系统⇒详细设置⇒开发人员选项⇒USB 调试设置成 ON

(参考：如果没有开发者选项、点击版本号 7 回)

Android9 以上：[设置]⇒关于手机⇒版本号

Android8.0 以及 8.1：[设置]⇒[系统]⇒[关于手机]⇒版本号

· 选择 USB 配置界面，把 Android 手机/平板上部的 USB 设置选择为「传输文件」模式

(2) 在下载位置、点击「a10_2021121700.apk」、出现下面的对话页面、选择「继续」、「安装」、「打开」、「允许使用照片和媒体功能」。





(3) 安装完成后，出现下面的菜单。




(4) 打开自动测量模式、确认有无残留数据。然后返回菜单关闭应用程序。




4. 旧数据的复原

旧版本中的数据，重新复原到新版本软件里面。


(1) 打开「文件」。



- (2) 打开 Android 手机/平板的内部设置。
以下以 Pixel 4a 为例说明。
打开「Android」文件夹下面的「data」。




- (3) 删除「com.nsk.jp.android.v2020.acousnavi4a10」，移除到垃圾箱。



(4) 复原步骤 1 中存储的过去数据。

复制「下载」内的「com.nsk.jp.android.v2020.acousnavi4a10」、
粘贴到「文件」→「Android」下面的「data」内。



(5) 以上完成过去数据的复原。

启动 APP、确认旧版本的数据是否复原。

在自动测量模式下、从测量履历里确认过去的的数据是否完整。

